

Wirksamkeit, Effizienz

Definition 3.5 (Wirksamkeit, Effizienz)

Sei W eine parametrische Verteilungsannahme mit Parameterraum Θ .

- 1 Seien $\hat{\theta}$ und $\tilde{\theta}$ erwartungstreue Schätzfunktionen für θ . Dann heißt $\hat{\theta}$ **mindestens so wirksam** wie $\tilde{\theta}$, wenn

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \leq \text{Var}(\tilde{\theta}) \text{ für alle } \theta \in \Theta$$

gilt. $\hat{\theta}$ heißt **wirksamer** als $\tilde{\theta}$, wenn *außerdem* $\text{Var}(\hat{\theta}) < \text{Var}(\tilde{\theta})$ für mindestens ein $\theta \in \Theta$ gilt.

- 2 Ist $\hat{\theta}$ mindestens so wirksam wie alle (anderen) Schätzfunktionen einer Klasse mit erwartungstreuen Schätzfunktionen für θ , so nennt man $\hat{\theta}$ **effizient** in dieser Klasse erwartungstreuer Schätzfunktionen.

- Die Begriffe „Wirksamkeit“ und „Effizienz“ betrachtet man analog zu Definition 3.5 ebenfalls, wenn Funktionen $g(\theta)$ von θ geschätzt werden.
- $\text{Sd}(\hat{\theta}) = \sqrt{\text{Var}(\hat{\theta})}$ wird auch **Standardfehler** oder **Stichprobenfehler** von $\hat{\theta}$ genannt.

Beispiel: Effizienz

- Betrachte Klasse der (linearen) erwartungstreuen Schätzfunktionen

$$\hat{\mu}_{w_1, \dots, w_n} := \sum_{i=1}^n w_i \cdot X_i$$

mit $\sum_{i=1}^n w_i = 1$ für den Erwartungswert $\mu := E(Y)$ aus Folie 56.

- Für welche w_1, \dots, w_n erhält man (bei Vorliegen einer einfachen Stichprobe) die in dieser Klasse **effiziente** Schätzfunktion $\hat{\mu}_{w_1, \dots, w_n}$?
- ↪ Suche nach den Gewichten w_1, \dots, w_n (mit $\sum_{i=1}^n w_i = 1$), für die $\text{Var}(\hat{\mu}_{w_1, \dots, w_n})$ möglichst klein wird.
- Man kann zeigen, dass $\text{Var}(\hat{\mu}_{w_1, \dots, w_n})$ minimal wird, wenn

$$w_i = \frac{1}{n} \text{ für alle } i \in \{1, \dots, n\}$$

gewählt wird.

- Damit ist \bar{X} also effizient in der Klasse der linearen erwartungstreuen Schätzfunktionen für den Erwartungswert μ einer Verteilung!

Mittlerer quadratischer Fehler (MSE)

- Wenn Erwartungstreue im Vordergrund steht, ist Auswahl nach minimaler Varianz der Schätzfunktion sinnvoll.
- Ist Erwartungstreue nicht das „übergeordnete“ Ziel, verwendet man zur Beurteilung der Qualität von Schätzfunktionen häufig auch den sogenannten mittleren quadratischen Fehler (mean square error, MSE).

Definition 3.6 (Mittlerer quadratischer Fehler (MSE))

Sei W eine parametrische Verteilungsannahme mit Parameterraum Θ , $\hat{\theta}$ eine Schätzfunktion für $\theta \in \Theta$. Dann heißt $\text{MSE}(\hat{\theta}) := E[(\hat{\theta} - \theta)^2]$ der **mittlere quadratische Fehler (mean square error, MSE)** von $\hat{\theta}$.

- Mit dem (umgestellten) Varianzzerlegungssatz erhält man direkt

$$E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \underbrace{\text{Var}(\hat{\theta} - \theta)}_{=\text{Var}(\hat{\theta})} + \underbrace{\left[E(\hat{\theta} - \theta)\right]^2}_{=(\text{Bias}(\hat{\theta}))^2},$$

für erwartungstreue Schätzfunktionen stimmt der MSE einer Schätzfunktion also gerade mit der Varianz überein!

Konsistenz im quadratischen Mittel

- Basierend auf dem MSE ist ein „minimales“ Qualitätskriterium für Schätzfunktionen etabliert.
- Das Kriterium fordert (im Prinzip), dass man den MSE durch Vergrößerung des Stichprobenumfangs beliebig klein bekommen muss.
- Zur Formulierung des Kriteriums müssen Schätzfunktionen $\hat{\theta}_n$ für „variable“ Stichprobengrößen $n \in \mathbb{N}$ betrachtet werden.

Definition 3.7 (Konsistenz im quadratischen Mittel)

Seien W eine parametrische Verteilungsannahme mit Parameterraum Θ , $\hat{\theta}_n$ eine Schätzfunktion für $\theta \in \Theta$ zum Stichprobenumfang $n \in \mathbb{N}$.

Dann heißt die (Familie von) Schätzfunktion(en) $\hat{\theta}_n$ **konsistent im quadratischen Mittel für θ** , falls

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{MSE}(\hat{\theta}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \text{E} \left[(\hat{\theta}_n - \theta)^2 \right] = 0$$

für alle $\theta \in \Theta$ gilt.

- Mit der (additiven) Zerlegung des MSE in Varianz und quadrierten Bias aus Folie 59 erhält man sofort:

Satz 3.8

Seien W eine parametrische Verteilungsannahme mit Parameterraum Θ , $\hat{\theta}_n$ eine Schätzfunktion für $\theta \in \Theta$ zum Stichprobenumfang $n \in \mathbb{N}$. Dann ist die Familie $\hat{\theta}_n$ von Schätzfunktionen genau dann konsistent im quadratischen Mittel für θ , wenn sowohl

$$\textcircled{1} \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_n - \theta) = 0 \quad \text{bzw.} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_n) = \theta \text{ als auch}$$

$$\textcircled{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}(\hat{\theta}_n) = 0$$

für alle $\theta \in \Theta$ gilt.

- Eigenschaft $\textcircled{1}$ aus Satz 3.8 wird auch **asymptotische Erwartungstreue** genannt; asymptotische Erwartungstreue ist offensichtlich schwächer als Erwartungstreue.
- Es gibt also auch (Familien von) Schätzfunktionen, die für einen Parameter θ zwar konsistent im quadratischen Mittel sind, aber nicht erwartungstreu.

Beispiel: Konsistenz im quadratischen Mittel

- Voraussetzung (wie üblich): X_1, \dots, X_n einfache Stichprobe zu Y .
- Bekannt: Ist $\mu := E(Y)$ der unbekannte Erwartungswert der interessierenden Zufallsvariable Y , so ist $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ für alle $n \in \mathbb{N}$ erwartungstreu.
- Ist $\sigma^2 := \text{Var}(Y)$ die Varianz von Y , so erhält man für die Varianz von \bar{X}_n (vgl. Beweis der Effizienz von \bar{X} unter allen linearen erwartungstreuen Schätzfunktionen für μ):

$$\text{Var}(\bar{X}_n) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \underbrace{\text{Var}(X_i)}_{=\sigma^2} = \frac{\sigma^2}{n}$$

- Es gilt also $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}(\bar{X}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{n} = 0$, damit folgt zusammen mit der Erwartungstreue, dass \bar{X}_n konsistent im quadratischen Mittel für μ ist.

Verteilung des Stichprobenmittels \bar{X}

- **Bisher:** Interesse meist an einigen *Momenten* (Erwartungswert und Varianz) von Schätzfunktionen, insbesondere des Stichprobenmittels \bar{X} .
- Bereits bekannt: Ist $\mu := E(Y)$, $\sigma^2 := \text{Var}(Y)$ und X_1, \dots, X_n eine einfache Stichprobe zu Y , so gilt

$$E(\bar{X}) = \mu \quad \text{sowie} \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} .$$

- Damit Aussagen über Erwartungstreue, Wirksamkeit, Konsistenz möglich.
- **Jetzt:** Interesse an ganzer **Verteilung** von Schätzfunktionen, insbesondere \bar{X} .
- Verteilungsaussagen entweder
 - ▶ auf Grundlage des Verteilungstyps von Y aus der Verteilungsannahme in speziellen Situationen **exakt** möglich oder
 - ▶ auf Grundlage des zentralen Grenzwertsatzes (bei genügend großem Stichprobenumfang!) allgemeiner **näherungsweise (approximativ)** möglich.
- Wir unterscheiden im Folgenden nur zwischen:
 - ▶ Y normalverteilt \rightsquigarrow Verwendung der exakten Verteilung von \bar{X} .
 - ▶ Y nicht normalverteilt \rightsquigarrow Verwendung der Näherung der Verteilung von \bar{X} aus dem zentralen Grenzwertsatz.

Aus „Deskriptive Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung“:

- ① Gilt $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, so ist \bar{X} **exakt** normalverteilt mit Erwartungswert μ und Varianz $\frac{\sigma^2}{n}$, es gilt also

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

- ② Ist Y beliebig verteilt mit $E(Y) =: \mu$ und $\text{Var}(Y) =: \sigma^2$, so rechtfertigt der zentrale Grenzwertsatz **für ausreichend große Stichprobenumfänge** n die Näherung der tatsächlichen Verteilung von \bar{X} durch eine Normalverteilung mit Erwartungswert μ und Varianz $\frac{\sigma^2}{n}$ (wie oben!), man schreibt dann auch

$$\bar{X} \dot{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

und sagt „ \bar{X} ist approximativ (näherungsweise) $N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ -verteilt“.

Der Standardabweichung $\text{Sd}(\bar{X}) = \sqrt{\text{Var}(\bar{X})}$ von \bar{X} (also der Standardfehler der Schätzfunktion \bar{X} für μ) wird häufig mit $\sigma_{\bar{X}} := \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ abgekürzt.


- Die Qualität der Näherung der Verteilung im Fall ② wird mit zunehmendem Stichprobenumfang höher, hängt aber **ganz entscheidend** vom Verteilungstyp (und sogar der konkreten Verteilung) von Y ab!
- Pauschale Kriterien an den Stichprobenumfang n („Daumenregeln“, z.B. $n \geq 30$) finden sich häufig in der Literatur, sind aber nicht ganz unkritisch.
- Verteilungseigenschaft $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ bzw. $\bar{X} \overset{\circ}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ wird meistens (äquivalent!) in der (auch aus dem zentralen Grenzwertsatz bekannten) Gestalt

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1) \quad \text{bzw.} \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \overset{\circ}{\sim} N(0, 1)$$


verwendet, da dann Verwendung von Tabellen zur Standardnormalverteilung möglich.

- Im Folgenden: Einige Beispiele für Qualität von Näherungen durch Vergleich der Dichtefunktion der Standardnormalverteilungsapproximation mit der tatsächlichen Verteilung von $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n}$ für unterschiedliche Stichprobenumfänge n .


Beispiel: Näherung, falls $Y \sim \text{Unif}(20, 50)$




Beispiel: Näherung, falls $Y \sim \text{Exp}(2)$



Beispiel: Näherung, falls $Y \sim B(1, 0.5)$



Beispiel: Näherung, falls $Y \sim B(1, 0.05)$



Schwankungsintervalle für \bar{X}

- Eine Verwendungsmöglichkeit für Verteilung von \bar{X} :

Berechnung von (festen) Intervallen mit der Eigenschaft, dass die Stichprobenziehung mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit zu einer Realisation von \bar{X} führt, die in dieses berechnete Intervall fällt.

Solche Intervalle heißen **Schwankungsintervalle**.

- Gesucht sind also Intervallgrenzen $g_u < g_o$ von Intervallen $[g_u, g_o]$ mit

$$P_{\bar{X}}([g_u, g_o]) = P\{\bar{X} \in [g_u, g_o]\} \stackrel{!}{=} p_S$$

für eine vorgegebene Wahrscheinlichkeit $p_S \in (0, 1)$.

- Aus bestimmten Gründen (die später verständlich werden) gibt man nicht p_S vor, sondern die Gegenwahrscheinlichkeit $\alpha := 1 - p_S$, d.h. man fordert

$$P_{\bar{X}}([g_u, g_o]) = P\{\bar{X} \in [g_u, g_o]\} \stackrel{!}{=} 1 - \alpha$$

für ein vorgegebenes $\alpha \in (0, 1)$.

$1 - \alpha$ wird dann auch **Sicherheitswahrscheinlichkeit** genannt.

- Eindeutigkeit für die Bestimmung von g_u und g_o erreicht man durch die Forderung von **Symmetrie** in dem Sinn, dass die untere bzw. obere Grenze des Intervalls jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von $\alpha/2$ unter- bzw. überschritten werden soll, d.h. man fordert genauer

$$P\{\bar{X} < g_u\} \stackrel{!}{=} \frac{\alpha}{2} \quad \text{und} \quad P\{\bar{X} > g_o\} \stackrel{!}{=} \frac{\alpha}{2}.$$

- Unter Verwendung der Verteilungseigenschaft

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1) \quad \text{bzw.} \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \dot{\sim} N(0, 1)$$

erhält man also exakt bzw. näherungsweise

$$\begin{aligned} P\{\bar{X} < g_u\} &= P\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} < \frac{g_u - \mu}{\sigma} \sqrt{n}\right\} \stackrel{!}{=} \frac{\alpha}{2} \\ \Leftrightarrow \frac{g_u - \mu}{\sigma} \sqrt{n} &= \Phi^{-1}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \\ \Rightarrow g_u &= \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot \Phi^{-1}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{aligned}$$

als untere Intervallgrenze.

- Analog erhält man exakt bzw. näherungsweise

$$\begin{aligned}
 P\{\bar{X} > g_o\} &= P\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma}\sqrt{n} > \frac{g_o - \mu}{\sigma}\sqrt{n}\right\} \stackrel{!}{=} \frac{\alpha}{2} \\
 \Leftrightarrow \frac{g_o - \mu}{\sigma}\sqrt{n} &= \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \\
 \Rightarrow g_o &= \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) .
 \end{aligned}$$

als die obere Intervallgrenze.

- Als Abkürzung für p -Quantile der Standardnormalverteilung (also Funktionswerte von Φ^{-1} an der Stelle $p \in (0, 1)$) verwenden wir:

$$N_p := \Phi^{-1}(p)$$

- Man erhält also insgesamt als symmetrisches Schwankungsintervall für \bar{X} exakt bzw. näherungsweise das Intervall

$$\left[\mu + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot N_{\frac{\alpha}{2}}, \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot N_{1 - \frac{\alpha}{2}} \right] .$$